


Windows 7 インターネット接続の設定方法

●通常設定


- 1.Windows を起動します。
- 2.モデムとパソコン本体の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 3.以上で接続設定は完了です。

●固定 IP 設定


1. Windows を起動します。
2. モデムとパソコン本体の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
3. スタートメニューから [ネットワーク] を右クリックし、[プロパティ]を選択します。




4. 表示された [ネットワークと共有センター] の中の [状態の表示] をクリックします。



5. [ローカルエリア接続の状態] の画面が表示されます。
[プロパティ(P)] をクリックします。



6. [ローカルエリア接続の状態のプロパティ] の画面が表示されます。
[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)] をクリックし
[プロパティ(R)] をクリックします。



7. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ] の画面が表示されます。
[次のアドレスを使う (S)] を選択します。

8. [IP アドレス(I)] の欄に指定の IP アドレスを入力します。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

以下の IP アドレスを使う(S)

IP アドレス(I): 202 . 60 . xxx . xxx

サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 .

デフォルト ゲートウェイ(D): 202 . 60 . xxx . xxx

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

以下の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK キャンセル

9. 「次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)」を選択し、その他必要な情報を入れます。

インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S)

IP アドレス(I): 202 . 60 . xxx . xxx

サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 .

デフォルト ゲートウェイ(D): 202 . 60 . xxx . xxx

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)

優先 DNS サーバー(P): 202 . 60 . 18 . 3

代替 DNS サーバー(A): 202 . 53 . 208 . 130

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK キャンセル

※フールツネット設定情報を参考に下記、項目を入力してください。

- IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ


- 有線 DNS サーバー
- 代替 DNS サーバー

入力終了後[OK] または[閉じる]をクリックしていき、すべてのウインドウを閉じます。


10. インターネットエクスプローラなどで、ホームページが表示できれば作業は完了です。

●メール設定


1. [Windows メール] を起動します。
2. [ツール] の[アカウント]を選択します。



3. [インターネットアカウント]の[追加 (A)] を選択します。



4. アカウントの種類で、[電子メールアカウント] を選択し、 [次へ(N)] をクリックします。



5. [表示名(D)]の欄に相手に表示させる名称を入れ、[次へ(N)]をクリックします。

例：名前、ニックネーム、会社名 など

名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): Taro Yamada

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

6. [電子メールアドレス(E)] へあなたのメールアドレスを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。


電子メール アドレス(E): taro@fbb.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

7. [受信メールサーバーの種類(S)]が[POP3] になっていることを確認する。
[受信メール(POP3またはIMAP)サーバー(I)]へ受信メールサーバ名を入力する。
[送信メール(SMTP)サーバー名(O)]へ送信メールサーバ名を入力する。
[送信サーバーは認証が必要(V)]へチェックを入れます。



電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.fbb.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

mail.fbb.ne.jp


送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

[次へ(N)] をクリックします。

8. [ユーザ名 (A)]へユーザ名、[パスワード(P)]へパスワードを入力し、[次へ(N)]をクリックします。



インターネットメール ログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。


ユーザー名(A): taro

パスワード(P): ●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

9. メールを受信してもかまわなければそのまま**完了 (F)**をクリックしてください。
後ほど受信する場合、または作業を続ける場合は**今は電子メールをダウンロードしない**をチェックしたのちに**完了(F)** をクリックしてください。



10. 問題がなければ**閉じる**をクリックして終了です。

