


Windows 8 インターネット接続の設定方法

●通常設定

- 1.Windows を起動します。
- 2.モデムとパソコン本体の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 3.以上で接続設定は完了です。

●固定 IP 設定

1. Windows を起動します。
2. モデムとパソコン本体の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
3. ショートカットキー [Win]+[x] よりメニューを開き、「コントロールパネル」をクリックします。
(※キーボードの [Windows] キーを押しながら [x] キーを押します。)



4. 表示された「コントロールパネル」の中の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



5. 表示された「ネットワークと共有センター」の中の「アダプターの設定の変更」をクリックします。



6. 「ネットワーク接続」の画面が表示されます。
「ローカルエリア接続」（有線LAN）または「ワイヤレスネットワーク」（無線LAN）のアイコン上で右クリックしてメニューを表示し、「プロパティ」をクリックします。
（※アイコンの表示名はパソコンによって変わることがあります。）



7. 「ローカルエリア接続(※)のプロパティ」の画面が表示されます。
「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。



8. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」の画面が表示されます。
「次のIPアドレスを使う(S)」を選択し、「IPアドレス」欄に指定のIPアドレスを入力します。
続いて「次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)」を選択し、その他必要な情報を入力します。



※フロッツネット設定情報を参考に、各項目を入力してください。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- 優先DNSサーバー
- 代替DNSサーバー

入力完了後、「OK」ボタンまたは「閉じる」ボタンをクリックし、全てのウィンドウを閉じます。


9. インターネットエクスプローラなどで、ホームページが表示できれば作業は完了です。

Windows 8 Liveメール2012の設定方法

● インストール方法

1. ダウンロードページを参照する。

Microsoftのウェブページを開き、「ダウンロード」より「Windows Essentials」をクリックします。



2. 画面が切り替わります。


画面右下より「今すぐダウンロード」をクリックします。




3. 「実行」をクリックします。




4. 「インストールする製品の選択」をクリックします。



5. インストールするプログラムを選択します。
「メール」を選択し、「インストール」をクリックします。



6. インストールが始まります。しばらくそのままでお待ちください。




7. インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。



● 設定方法

1. Windows Liveメール2012を起動します。


ショートカットキー[Win]+[p]よりアプリ一覧を開き、「Windows Live Mail」をクリックします。
※キーボードの[Windows]キーを押しながら[p]キーを押します。




2. 規約を確認し、「承諾」ボタンをクリックします。



3. ソフトが起動し、「Windows Live Mail」の画面が表示されます。
「アカウント」をクリックします。



4. 画面が切り替わります。
「電子メール」をクリックします。



5. 「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面が表示されます。必要項目を入力します。
- ・ 「電子メールアドレス」を記入します。(必ず半角英数字で間違いなくご記入ください)
 - ・ 「パスワード」を記入します。(必ず半角英数字で間違いなくご記入ください)
 - ・ 「表示名」を記入します。(送信者"From"の名前になります)
(アルファベットでも漢字でも任意に設定可能です)
 - ・ 「手動でサーバー設定を構成する」にチェックを入れます。
 - ・ 「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:
taro@fbb.ne.jp
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

 パスワードを保存する(B)

表示名:
Taro Yamada
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

6. サーバーの設定を行います。
- ・ 「受信サーバー情報」の「サーバーの種類」が「POP」になっていることを確認します。
 - ・ 「受信サーバー情報」の「サーバーのアドレス」に「mail.fbb.ne.jp」と入力します。
 - ・ 「次を使用して認証する」が「クリアテキスト認証」になっていることを確認します。
 - ・ 「ログオンユーザー名」に「お客様のアカウント」を入力します。
- ※お客様のアカウントとは、メールアドレスの@より左側の文字列になります。
例) taro@fbb.ne.jp の場合 taro がアカウントになります。
- ・ 「送信サーバー情報」の「サーバーのアドレス」に「mail.fbb.ne.jp」と入力します。
 - ・ 「送信サーバー情報」の「ポート」に「587」と入力します。
 - ・ 「送信サーバー情報」の「認証が必要」にチェックを入れます。
 - ・ 「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類:
POP

サーバーのアドレス:
mail.ic-net.or.jp

ポート:
110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス:
smtp.ic-net.or.jp

ポート:
587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログオン ユーザー名:
taro

キャンセル 戻る 次へ

7. 「完了」 ボタンをクリックし、作業を完了します。

